

Aol.

6119: (IMAP)Windows メールの設定方法 Windows Vista

2009年2月13日現在

IMAPを利用してメールサーバーにアクセスした場合、POP3など形式が異なり、読んだメールはパソコンに自動保存されませんのでご注意ください。

大切なメールは、リストの中から任意のフォルダにドラッグ&ドロップして保存(コピー)することをお勧めします。

- ◆ Windows メールはマイクロソフト社の製品です。Windows メールをご利用中に発生した障害および不具合等に関して AOL では一切保証をいたしません。Windows メールに関する問題、詳しい利用方法についてはマイクロソフト社にお問い合わせください。
- ◆ その他のメールソフトにつきましても、ご利用中に発生した障害および不具合等に関して AOL では一切保証をいたしません。

アカウント設定方法

1.Windowsメールの起動

[スタート]ボタン→[電子メール]の順にクリックして起動します。

Outlookなど、Windows メール以外のソフトウェアが起動する場合、下記手順で[電子メール]に設定するソフトウェアをWindowsメールに変更してください。

- 1.[スタート]ボタンを右クリックして表示されるメニューより[プロパティ]を選択します。
- 2.表示される[タスクバーと[スタート]メニューのプロパティ]画面の[[スタート]メニュー]タブより[カスタマイズ]ボタンをクリックします。
- 3.表示される[[スタート]メニューのカスタマイズ]画面下部の[電子メールリンク]にチェックを入れ、右メニューより[Windowsメール]を選択し[OK]ボタンをクリックします。(戻った画面で[適用]→[OK]ボタンをクリックして設定完了です。)

2.アカウントの作成

[ツール]メニューをクリックし、[アカウント]を選択します。

3.メールアカウントの作成

[追加]をクリックします。

表示される画面で[電子メールアカウント]を選択し、[次へ]をクリックします。

4.表示名の入力

[表示名]にお客様のお名前を入力します。(メールの差出人の名前になります。)入力後、[次へ]をクリックします。



5. 電子メールアドレスの入力

入力スペースに、お使いの AOL メールアドレスを入力します。

文字入力は半角英数字で入力してください。

入力後、[次へ]をクリックします。

6. 電子メールサーバーのセットアップ

(1) 受信メールサーバーの種類

[IMAP]を選択。

(2) 受信メールサーバー名

imap.jp.aol.com と入力。

(3) 送信メールサーバー名

smtp.jp.aol.com と入力。

文字入力は半角英数字で入力してください。

入力後、[次へ]をクリックします。

7. インターネットメールログオン

(1) ユーザー名

お使いの AOL メールアドレスを入力。

(2) パスワード

お使いのパスワードを入力。(1.のユーザー名に対応したパスワード)

文字入力は半角英数字で入力してください。

入力後、[次へ]をクリックします。

8. 設定完了

[今は電子メールとフォルダをダウンロードしない]にチェックを入れ、[完了]をクリックします。

9. インターネットアカウント

作成されたアカウント[imap.jp.aol.com]を選択し、[プロパティ]をクリックします。

10. imap.jp.aol.com のプロパティ

左から 2 番目のタブ[サーバー]をクリックします。

最下の項目、送信メールサーバーの[このサーバーは認証が必要]のチェックボックスをチェックし、右側の[設定]をクリックします。

開いた画面で[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]にチェックされていることを確認し、[OK]をクリックし、画面を閉じます。

11. imap.jp.aol.com のプロパティ

右から 2 番目のタブ[詳細設定]をクリックします。

サーバーのポート番号の、[送信メール(SMTP)(O):]の番号[25]を[587]に変更します。

下の[OK]をクリックし画面を閉じます。



12. インターネットアカウント

[インターネットアカウント]の画面に戻ります。
[閉じる]をクリックします。

13. IMAP フォルダのダウンロード

必ずインターネットに接続した状態で行ってください。
IMAP フォルダのダウンロードを選択します。

【はい】を選択

届いている IMAP フォルダをダウンロードします。(通信速度やメールの量によっては、数分かかる場合もあります。)

【いいえ】を選択

Windows メール の左フォルダ欄の、[imap.jp.aol.com]をクリックすると、右の画面が表示され、[はい]をクリックすると、ダウンロードが始まります。

14. IMAP フォルダの表示/非表示

フォルダのダウンロードが完了後、表示される画面で[OK]をクリックして閉じます。

[Saved]、[Spam]は、AOL メールにて迷惑メールブロックの設定を行った場合のみ表示され、ご利用いただけます。

[VOICEMAIL]機能はご利用になれません。(項目の削除もできません。)

15. インターネットアカウント

今までに受信したメールは、[受信トレイ]、送信したメールは[Sent Items](送信済みメールフォルダ)で閲覧することができます。
(オンライン上のメールボックスに保存されているメールに限ります。)

送受信メールの保存設定

1. パソコンにメールを保存する場合は、オンライン上のメールボックス[imap.aol.com]の[受信トレイ] から保存するメールをドラッグアンドドロップして[ローカルフォルダ]の[受信トレイ] に移動してください。

この FAX 情報サービスで提供される内容およびボックス番号は、事前の連絡なく変更されることがあります。

イー・アクセス株式会社 AOL メンバーサポートセンター
<http://support.aolservice.jp/>