

## 3207: AIR-EDGE 設定方法 (WindowsXP)

2015年4月1日現在

<p>手順 1</p> <p>「AIR-EDGE」対応機器を取り付けた状態でパソコンを起動します。</p> <p>パソコン画面左下の【スタート】ボタンをクリックし、【コントロールパネル】を選択します。</p>	
<p>手順 2</p> <p>【コントロールパネル】画面の中の【ネットワークとインターネット接続】をクリックします。</p>	
<p>手順 3</p> <p>【ネットワークとインターネット接続】画面の中の【ネットワーク接続】をクリックします。</p>	
<p>手順 4</p> <p>【ネットワーク接続】画面の左側にある【ネットワークタスク】の【新しい接続を作成する】をクリックします。</p>	

# Aol.

<p>手順 5</p> <p>【新しい接続ウィザードの開始】画面が表示されますので、【次へ】ボタンをクリックします。</p>	
<p>手順 6</p> <p>【ネットワーク接続の種類】画面が表示されますので、【インターネットに接続する】ラジオボタンを選択し、【次へ】ボタンをクリックします。</p>	
<p>手順 7</p> <p>【準備】画面が表示されますので、【接続を手動でセットアップする】ラジオボタンを選択し、【次へ】ボタンをクリックします。</p>	
<p>手順 8</p> <p>【インターネット接続】画面が表示されますので、【ダイヤルアップモデムを使用して接続する】ラジオボタンを選択し、【次へ】ボタンをクリックします。</p>	
<p>手順 9</p> <p>【デバイスの選択】画面が表示されますので、ご利用の接続機器 (AIR-EDGE のカード) にチェックを入れ、【次へ】ボタンをクリックします。</p>	

# Aol.

<p>手順 10</p> <p>【接続名】画面が表示されますので、【ISP名】に任意の名称を付け(例 : AOL)、【次へ】ボタンをクリックします。</p>	
<p>手順 11</p> <p>【ダイヤルする電話番号】画面が表示されますので、【電話番号】に AIR-EDGE 専用アクセスポイント番号を入力し、【次へ】ボタンをクリックします。</p>	
<p>手順 12</p> <p>【インターネットアカウント情報】画面が表示されますので、AOL から発行されたユーザー名とパスワードを入力し、【次へ】ボタンをクリックします。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>モバイル(PHS)接続 ID: xxxxxx@phs.aol.com パスワード: 数字 10 桁</p> </div>	
<p>手順 13</p> <p>【新しい接続ウィザードの完了】画面が表示されますので、【この接続へのショートカットをデスクトップに追加する】をお好みに応じて設定し、【完了】ボタンをクリックします。</p> <p>以上で設定は完了です。</p>	



■定額制 AIR-EDGE 接続アクセスポイント

定額制 AIR-EDGE 接続アクセスポイント	
新つなぎ放題 [PRO] つなぎ放題 [PRO] パケコミネット (PRO) ネット 25 (PRO)	0570-570-727##64
新つなぎ放題 [4x] (4x パケット方式) つなぎ放題 [4x] (4x パケット方式) パケコミネット (4x パケット方式)	0570-570-727##64
ネット 25 (4x パケット方式)	0570-570-563##64
新つなぎ放題 (2x パケット方式) つなぎ放題 (2x パケット方式)	0570-570-675##64
新つなぎ放題 (1x パケット方式) つなぎ放題 (1x パケット方式) パケコミネット (1x パケット方式)	0570-570-675##61
ネット 25 (フレックスチェンジ方式)	0570-570-563##7

※つなぎ放題で 1x パケット方式をご利用のお客様はアクセスポイントの識別子設定を「##61」から「##64」へ変更することにより、2x パケット方式のご利用が可能になります(2x パケット方式に対応した AIR-EDGE 対応端末が必要)。

この情報サービスで提供される内容および番号は、事前の連絡なく変更されることがあります。。

AOL メンバーサポートセンター  
<http://support.aolservice.jp/>