


Windows 付属のソフトウェアでダイヤルアップ接続する場合は、下記にご注意ください。


- ◆ 海外アクセスポイントには接続できません。
- ◆ Windows 付属のソフトウェアでは、アクセスポイント番号は自動表示されません。設定の前に確認してください。
- ◆ (Windows)ダイヤルアップネットワークはマイクロソフト社の製品です。ダイヤルアップネットワークをご利用中に発生した障害および不具合等に関して AOL では一切保証をいたしません。ダイヤルアップネットワークに関する問題、詳しい利用方法についてはマイクロソフト社にお問い合わせください。

■1. 「スタート」ボタンから「コントロールパネル(C)」を選択します。

※または、「スタート」ボタン→「ネットワーク接続」をクリックして、■4. 「ネットワーク接続」の画面へ進んでください。




■2. 表示された「コントロール パネル」の中から「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。




Aol.

■3. 「ネットワークとインターネット接続」の画面が表示されます。




■4. 「ネットワーク接続」の画面が表示されます。




■5. 「新しい接続ウィザード」の画面が表示されます。

「次へ(N) >」ボタンをクリックします。




■6. 「インターネットに接続する (C)」を選択

設定しましたら、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。




■7. 「接続を手動でセットアップする (M)」を選択

設定しましたら、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。



■8. 「ダイヤルアップ モデムを使用して接続する (D)」を選択


設定しましたら、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。



■9. 「デバイスの選択」の画面が表示されます。

※インストールされているモデム・TA が 1 つだけの場合、この画面は表示されません。


「この接続に使用するデバイスの選択(S):」→使用するモデム・TA をチェックする
設定しましたら、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。



■10. 表示された「接続名」の画面を、以下のように設定します。

「ISP 名(A)」 AOL と入力
※任意の名前でも構いません。


設定しましたら、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。



■11. 表示された「ダイヤルする電話番号」の画面を、設定します。

「電話番号(P):」
ご利用になるアクセスポイントの電話番号を下記の表から選択し入力
例) 0088-33-7070

設定しましたら、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。



◆アクセスポイントの一覧

| 名称 | 電話番号 |
|--------------------|--------------|
| らくらくワンナンバー(全国共通番号) | 0088-33-7070 |
| コミコミパック専用 アクセスポイント | 0088-33-5353 |

※ 携帯電話・公衆電話からはご利用いただけません。

※ コミコミパック専用アクセスポイントは、「コミコミパックプラン」適用後からご利用ください。適用前にご利用になると、18円/分のダイヤルアップ接続料金が発生します。

コミコミパックプランをご利用の方がらくらくワンナンバーをご利用になった場合、5円/分のダイヤルアップ接続料金が発生します。

※ 表示価格は税抜です。

■12. 表示された「インターネット アカウント情報」の画面を、設定します。

設定しましたら、「次へ(N)>」ボタンをクリックします。

新しい接続ウィザード

インターネット アカウント情報
インターネット アカウントにサインインするにはアカウント名とパスワードが必要です。

ISP アカウント名およびパスワードを入力し、この情報を書き留めてから安全な場所に保管してください。(既存のアカウント名またはパスワードを忘れてしまった場合は、ISP に問い合わせてください。)

ユーザー名(U): support@jp.aol.com **1.お使いのダイヤルアップIDを入力**

パスワード(P): ***** **2.パスワードを入力**

パスワードの確認入力(C): ***** **3.パスワードを入力**

このコンピュータからインターネットに接続するときは、だれでもこのアカウント名およびパスワードを使用する(S)

この接続を既定のインターネット接続とする(M)

4.通常はチェック **5.通常はチェック** **6.クリック**

「ユーザー名(U):」→[ダイヤルアップ ID] を入力 例) support@jp.aol.com

「パスワード(P):」「パスワードの確認入力(C):」→[パスワード] を入力

セキュリティ保護のため、パスワードはアスタリスク(*)で表示されます。

「このコンピュータからインターネットに接続するときは、だれでもこのアカウント名およびパスワードを使用する(S)」→チェックする

※複数の接続アカウントを使い分ける場合はチェックを外します。

「この接続を既定のインターネット接続とする(M)」→チェックする


チェックすると、Web ブラウザなどを起動したときに呼び出されるインターネット設定となります。

Aol.

■13. 「新しい接続ウィザードの完了」の画面が表示されます。

「この接続へのショートカットをデスクトップに追加する(S)」→ご希望に応じて設定
※チェックすると、デスクトップに追加されたアイコンから接続できます。

「完了」ボタンをクリックします。




■14. 自動的に「[AOL] への接続」の画面が表示されます。

「プロパティ(O)」ボタンをクリックします。



Aol.


■15. 「ネットワーク」タブを選択して、以下について設定します。



■16. 設定しましたら、「OK」ボタンをクリックします。

表示された「PPP 設定」の画面を、以下のように設定します。

以上で、ダイヤルアップ接続の設定は完了です。接続をお試しください。




接続ができない場合は、■17～■26の「設定の確認」をご確認ください。

Aol.


■17. 「[AOL]のプロパティ」の「全般」タブの画面が表示されます。

表示された画面を設定します。



■18. 「電話とモデムのオプション」の「ダイヤル情報」タブの画面が表示されます。

「所在地情報」を選択した状態で、「編集(E)...」ボタンをクリックします。



Aol.

■19. 「所在地の編集」の「全般」タブの画面が表示されます。

「市外局番(C):」→000 と入力

回線種別を選択→プッシュ回線の場合「トーン(T)」、ダイヤル回線の場合「パルス(P)」を選択します。

「ダイヤルする電話番号:」→ご利用になるアクセスポイントの電話番号が表示されていることを確認

例) 0088-33-7070

※ここに表示される番号が、実際にダイヤルする番号となります。

設定しましたら、「OK」ボタンをクリックします。

所在地の編集

全般 市外局番の規則 通話カード

所在地(N): 所在地情報

ダイヤル元の所在地を指定します。

国/地域(R): 日本

市外局番(C): 000

ダイヤル情報

この所在地からダイヤルするときに適用する規則:

市内通話の場合の外線発信番号(L):

市外通話の場合の外線発信番号(Q):

市外通話に使用する電話会社の識別番号(E):

国際通話に使用する電話会社の識別番号(F):

キャッチホン機能を解除するための番号(W):

ダイヤル方法: トーン(T) パルス(P)

ダイヤルする電話番号: 0088-33-7070

OK キャンセル 適用(A)

1. 「000」と入力

2. 必要な場合は設定

3. 回線種別を選択

4. ご利用になるアクセスポイントが表示されていることを確認

5. クリック

■20. 「電話とモデムのオプション」の「ダイヤル情報」タブの画面に戻ります。

「OK」ボタンをクリックします。

電話とモデムのオプション

ダイヤル情報

下の一覧には指定した所在地が表示されています。ダイヤル元の所在地を選択してください。

所在地(L):

| 所在地 | 市外局番 |
|---------|------|
| ◎ 所在地情報 | 000 |

新規(N)... 編集(E)... 削除(D)

ダイヤルする電話番号: 0088-33-7000


OK キャンセル 適用(A)

クリック

Aol.

■21. 「[AOL]のプロパティ」の画面に戻ります。


「オプション」タブを選択して、図のように設定します。



■22. 「セキュリティ」タブを選択して、以下について確認します

「セキュリティ オプション」の枠内
標準 (推奨設定)(T) → 選択する


「ID を確認する方法(V):」
→「セキュリティで保護されていないパ
スワードを許可する」を選択



Aol.

■23. 「ネットワーク」タブの画面に戻ります。

「インターネット プロトコル (TCP/IP)」を選択している状態で「プロパティ(R)」ボタンをクリックします。




■24. 表示された「インターネット プロトコル (TCP/IP)のプロパティ」の画面を、以下のように設定します。

「IP アドレスを自動的に取得する(O)」を選択する

「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」を選択する

設定したら、「OK」ボタンをクリックします。



Aol.

■25. 「[AOL] への接続」の画面に戻ります。


「キャンセル」ボタンをクリックして画面を閉じます。



■26. 「ネットワーク接続」の画面に戻ります。

「ダイヤルアップ」欄に、[AOL]アイコンが表示されます。

以上で、ネットワーク接続の設定確認は完了です。



この情報サービスで提供される内容および番号は、事前の連絡なく変更されることがあります。

AOL メンバーサポートセンター
<http://support.aolservice.jp/>