


Windows 付属のソフトウェアでダイアルアップ接続する場合は、下記にご注意ください。

- ◆ 海外アクセスポイントには接続できません。
- ◆ Windows 付属のソフトウェアでは、アクセスポイント番号は自動表示されません。設定の前に確認してください。
- ◆ (Windows)ダイアルアップネットワークはマイクロソフト社の製品です。ダイアルアップネットワークをご利用中に発生した障害および不具合等に関して AOL では一切保証をいたしません。ダイアルアップネットワークに関する問題、詳しい利用方法についてはマイクロソフト社にお問い合わせください。


- ◆
 - 1. 「管理者」の権限をもったユーザで Windows Vista にログインします。

- 2. 「スタート」ボタンから「コントロールパネル(C)」を選択します。



Aol.

■3. 表示された「コントロールパネル」の中から「ハードウェアとサウンド」をクリックします。



■4. 「ハードウェアとサウンド」の画面が表示されます。

「電話とモデムのオプション」をクリックします。



※初回設定時に下記のような画面が表示された場合、以下のように設定してください。

「国名/地域名(W)」: 日本

「市外局番/エリアコード(C)」: 000

* どの地域からでも発信できるように「000」とします。

「電話会社の識別番号 (指定する必要がある場合)(R)」: 何も入力しない

「外線発信番号(O)」: 0 発信など外線発信番号が必要な場合に設定

「ダイヤル方法:」: 回線種別を選択

* プッシュ回線の場合「トーン(T)」、ダイヤル回線の場合「パルス(P)」を選択します。

* 設定が違っていると「BUSY(話し中)」となります。

設定をしたら、「OK」ボタンをクリックします。


Aol.

■5. 表示された「電話とモデムのオプション」の画面で「モデム」タブを選択します。

お使いのモデム・TA が表示されていることを確認します。

* モデムが表示されていない場合や TA をご利用の場合は、モデム設定ファイル(INF ファイル)をフロッピーディスクや CD-ROM からインストールする必要があります。

* モデムのインストール方法については、モデムや TA のマニュアルをご覧ください。



「OK」ボタンをクリックします。


■6. 「ハードウェアとサウンド」の画面に戻ります。

左側のメニューから「コントロールパネル ホーム」をクリックします。



Aol.

■7. 表示された「コントロールパネル」の中から「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。




■8. 表示された「ネットワークと共有センター」の画面左側のタスクから「接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。




Aol.

■9. 「接続オプションを選択します」の画面が表示されます。

「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択して、「次へ(N)」ボタンをクリックします。



■10. 表示された「インターネット サービス プロバイダ (ISP) の情報を入力します」の画面を以下のように設定します。



◆アクセスポイントの一覧

名称	電話番号
らくらくワンナンバー(全国共通番号)	0088-33-7070
コミコミパック専用 アクセスポイント	0088-33-5353

※ 携帯電話・公衆電話からはご利用いただけません。

※ コミコミパック専用アクセスポイントは、「コミコミパックプラン」適用後からご利用ください。適用前にご利用になると、18円/分のダイヤルアップ接続料金が発生します。

コミコミパックプランをご利用の方がらくらくワンナンバーをご利用になった場合、5円/分のダイヤルアップ接続料金が発生します。

※ 表示価格は税抜です。

「ユーザー名(U)」:[ダイヤルアップ ID] を入力 例) support@jp.aol.com

「パスワード(P)」:[ダイヤルアップ ID]の[パスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます。

「パスワードの文字を表示する(S)」:ご希望に応じて設定

※チェックすることでパスワードを確認しながら入力できます(この画面でのみ)。

「このパスワードを記憶する(R)」:ご希望に応じて設定

「接続名(N)」:AOL と入力します。※任意の名称でも構いません。


「他の人がこの接続を使うことを許可する(A)」:ご希望に応じて設定

設定しましたら「接続(C)」ボタンをクリックします。

Aol.


■11. 「インターネット接続テストに失敗しました」の画面が表示されます。

ここでは接続を行わないため、「スキップ(S)」ボタンをクリックします。



■12. 「新しい接続ウィザードの完了」の画面が表示されます。


「接続をセットアップします(S)」をクリックします。



Aol.

■13. 「インターネットへの接続
を使用する準備ができました」
の画面が表示されます。

「閉じる」ボタンをクリックしま
す。




■14. 表示された「ネットワーク
と共有センター」の画面左側の
タスクから「ネットワーク接続の
管理」を選択します。



Aol.

■15. 設定を行った接続アイコンが表示されます。


[AOL]アイコンを右クリックして、表示されたメニューから「プロパティ(R)」を選択します。



■16. 「[AOL] プロパティ」の「オプション」タブを選択して、以下のように設定します。

表示された画面を図のように設定します。


設定しましたら、「PPP 設定 (G)...」をクリックします。



Aol.

■17. 表示された「PPP 設定」の画面を、図のように設定します。

設定しましたら、「OK」ボタンをクリックします。




以上で、ダイヤルアップ接続の設定は完了です。接続をお試しください。

接続ができない場合は、■18～■26の「設定の確認」をご確認ください。

【設定の確認】


■18. 表示された「[AOL] プロパティ」の「全般」タブの画面を図のように設定します。

ダイヤル情報(R)をクリックします。




■19. 「電話とモデムのオプション」の「ダイヤル情報」タブの画面に戻ります。

「所在地情報」を選択した状態で、「編集(E)...」ボタンをクリックします。



■20. 表示された「所在地の編集」の「全般」タブの画面を以下のように設定します。

「オプション」タブを選択して、図のように設定します。




Aol.

■21. 「セキュリティ」タブを選択して、以下について確認します

「セキュリティ オプション」の枠内
標準 (推奨設定)(T)→選択する


「ID を確認する方法(V):」
→「セキュリティで保護されていないパスワードを許可する」を選択



■22. 「ネットワーク」タブの画面に戻ります。

「インターネット プロトコル (TCP/IP)」を選択している状態で「プロパティ(R)」ボタンをクリックします。

「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択している状態で「プロパティ(R)」ボタンをクリックします。




Aol.

■23. 表示された「インターネット プロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」の画面を、以下のように設定します。

「IP アドレスを自動的に取得する(O)」
選択する

「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」
選択する


設定しましたら、「OK」ボタンをクリックします。



■24. 「共有」タブを選択して、以下のように設定します。

「ネットワークのほかのユーザーに、このコンピューターのインターネット接続を通しての接続を許可する(N)」
→チェックしない

設定しましたら、「OK」ボタンをクリックします。




Aol.

■25. 「ネットワーク接続」の画面に戻ります。

「ダイヤルアップ」欄に、[AOL]アイコンが表示されます。

以上で、ネットワーク接続の設定確認は完了です。



この情報サービスで提供される内容および番号は、事前の連絡なく変更されることがあります。

AOL メンバーサポートセンター
<http://support.aolservice.jp/>