



4401:AOL6.0の削除

2008年2月1日現在

※ AOL接続ソフトを使ったダイヤルアップと海外ローミング接続は2009年2月末日をもって終了し、当社によるAOL接続ソフトのサポートも終了いたします。あらかじめご了承ください。

※ AOL接続ソフトの配布はすでに終了しております。

この資料は以下のAOL接続ソフトについて記述したものです。
AOL6.0 for Windows95/98/Me/2000 AOL6.0.2 for Windows XP

動作環境

注意: 推奨以上の環境でない場合、動作が不安定になる場合があります。

AOL 6.0 for Windows95/98/Me/2000

OS	日本語版 Windows95 (OSR2 以上推奨)	日本語版 Windows98	日本語版 Windows Millennium Edition	日本語版 Windows2000 Professional
CPU	Pentium 以上	Pentium 以上	Pentium150MHz 以上	Pentium166MHz 以上
メモリ	24MB 以上の RAM	24MB 以上の RAM	32MB 以上の RAM	64MB 以上の RAM
HDD 空き※1	130MB 以上	113MB 以上	113MB 以上	113MB 以上
ディスプレイ	解像度 640×480 ピクセル以上 (800×600 ピクセル以上推奨) 256色以上のディスプレイ (High Color 16ビット以上推奨)			
モデム/TA と 電話回線※2	9600bps 以上 (Windows95/98 の場合 11400bps 以上、WindowsME/2000 の場合 28800bps 以上 推奨) のモデムと、一般加入電話回線。またはターミナルアダプタと ISDN 回線。又は、他プロ バイダー/LAN より TCP/IP 経由接続できる環境			

※1 MSIE を同時にインストールする場合は、Windows95 では最大 230MB、Windows98/ME/2000 では最大 220MB の空き容量が必要な場合がございます。

※2 Windows2000Professional では、OS 上でご使用のモデム又は TA が正しく認識されている必要があります。

AOL6.0.2 for Windows XP

OS	日本語版 Windows XP Home Edition / Professional
CPU	Pentium233MHz 以上 (300MHz 以上推奨)
メモリ	64MB 以上 (128MB 以上推奨)
HDD 空き	115MB 以上
ディスプレイ	解像度 800×600 ピクセル以上 256色以上のディスプレイ (High Color 16ビット以上推奨)
モデム/TA と 電話回線※1	11400bps 以上 (28800bps 以上推奨) のモデムと、一般加入電話回線。またはターミナルアダプタ と ISDN 回線。又は、他プロバイダー/LAN より TCP/IP 経由接続できる環境


※1 モデム又は TA が、Windows XP に対応しており、OS に正しく認識されている必要があります。

Aol.

AOL 接続ソフトの削除(アンインストール)方法

注意: 削除する前に必ず AOL 接続ソフトを終了してください。また、ダウンロードしたファイルやメールなどはあらかじめバックアップを取っておくことをお勧めします。

- 手順 1.** スタートメニューから、[設定]>[コントロールパネル]内の[アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックします。
※Windows XP では、[スタート]>[コントロールパネル]>[プログラムの追加と削除]
- 手順 2.** 「インストールと削除 (Windows2000/XP の場合:プログラムの変更と削除)」をクリックします。
リスト内の「AOL Japan」を選択し[追加と削除 (Windows2000/XP の場合:[変更/削除])]をクリックします。
- 手順 3.** 「AOL アンインストーラー」画面で、削除する AOL 接続ソフトを選択し[次へ]をクリックします。
(ダウンロード済みファイルやファイルキャビネットを保存する場合は、それぞれのチェックボックスにチェックがついていることを確認します)
- 手順 4.** 「準備完了！」画面が表示されますので[次へ]をクリックし、**手順 7**へ。
※コンピュータに複数の AOL 接続ソフトがインストールされており、最後にインストールしたものを削除する場合は**手順 5**へ。
- 手順 5.** 最後にインストールした(最新の)AOL 接続ソフトを削除する場合、デスクトップアイコンのリンク先を再設定しなおす画面に進みます。
- 手順 6.** 「デスクトップアイコンの再設定」画面で、削除されない AOL 接続ソフトのリストが表示されますので、デスクトップアイコンのリンク先に指定したいものを選び[次へ]をクリックします。



※デスクトップアイコンの再設定が必要ないときは、画面下の[設定しない(S)]をクリックします。



例)コンピュータに「AOL6.0」と「AOL6.0a」という2つの AOL 接続用ソフトがインストールされている場合、デスクトップアイコンのリンク先は「AOL6.0a」となっています。後からインストールした「AOL6.0a」の削除の際には、リンク先を「AOL6.0」に設定しなおす必要があります。

- 手順 7.** 「アンインストール完了！」が表示されたら削除は完了です。[終了]をクリックしてください。
コンピュータの再起動を要求されたら、再起動してください。

この FAX 情報サービスで提供される内容およびボックス番号は、事前の連絡なく変更されることがあります。

イー・アクセス株式会社 AOL メンバーサポートセンター
<http://support.aolservice.jp/>