



6118: (IMAP)Mac OS X「Mail」の設定方法

2009年2月13日現在

IMAPを利用してメールサーバーにアクセスした場合、POP3とは形式が異なり、読んだメールはパソコンに自動保存されませんのでご注意ください。

大切なメールは、リストの中から任意のフォルダにドラッグ&ドロップして保存(コピー)することをお勧めします

- ◆ Mac OS「Mail」はアップルコンピュータ社の製品です。Mac OS「Mail」をご利用中に発生した障害および不具合等に関して AOL では一切保証をいたしません。Mac OS「Mail」に関する問題、詳しい利用方法についてはアップルコンピュータ社にお問い合わせください。
- ◆ その他のメールソフトにつきましても、ご利用中に発生した障害および不具合等に関して一切保証をいたしません。

アカウント設定方法

- 1.お使いのコンピュータがインターネットに接続していることを確認し、Dock または「アプリケーション」フォルダ内にある「Mail」アイコンをクリックします。
- 2.「Mail」をはじめて使用する場合には、「ようこそ Mail へ」画面が表示されます。右下の「続ける」ボタンをクリックします。
- 3.新しいアカウント」画面の[一般情報]のところに、必要な情報を入力してください。

(1)アカウントの種類

「IMAP」を選択します。

(2)アカウントの説明

アドレスの用途を入力します。(例:仕事用 など)

(3)氏名

メールの差出人として表示する名前を入力します。(例:Toranomom Taro)

(4)メールアドレス

お使いの AOL メールアドレスを入力します。(例: × × ×@aol.com、× × ×@aol.jp)
すべて入力したら、右下の「続ける」ボタンをクリックします。

Aol.

4.「新しいアカウント」画面の[受信用メールサーバ]のところに、必要な情報を入力してください。

(1) 受信用メールサーバ

imap.jp.aol.com と入力します。

(2) ユーザ名

お使いの AOL メールアドレスを入力します。(例: x x x@aol.com、x x x@aol.jp)

(3) 氏名

メールの差出人として表示する名前を入力します。(例: Toranomom Taro)

(4) パスワード

お使いのパスワードを入力します。(上記アカウントに対応したもの)

すべて入力したら、右下の「続ける」ボタンをクリックします。

5.「新しいアカウント」画面の[送信用メールサーバ]のところに、必要な情報を入力してください。

(1) 送信用メールサーバ

smtp.jp.aol.com と入力します。

(2) 認証を使用

チェックボックスにチェックを入れます。

(3) ユーザ名

お使いの AOL メールアドレスを入力します。(例: x x x@aol.com、x x x@aol.jp)

(4) パスワード

お使いのパスワードを入力します。(上記アカウントに対応したもの)

すべて入力したら、右下の「続ける」ボタンをクリックします。

6.「アカウントの概要」画面で入力内容を確認します。

入力内容に間違いがなければ、右下にある「続ける」ボタンをクリックします。

入力内容に不備等があれば、「戻る」ボタンをクリックし、該当箇所を修正してください。

7.「設定結果」画面に「新しいアカウントが作成されました」と表示されたら、右下にある「終了」ボタンをクリックします。

アカウント名

お使いの AOL メールアドレスを入力します。(例: x x x@aol.com、x x x@aol.jp)

パスワード

お使いのパスワードを入力します。(上記アカウントに対応したもの)

8.メール送信の設定を行ないます。

「Mail」が起動したら、メニューバーの「Mail」から「環境設定」をクリックします。

9.環境設定画面上部にある「アカウント」をクリックして、アカウント設定画面を表示します。

Aol.

10.「アカウント情報」タブ内、画面右側の下部にある「サーバ設定」ボタンをクリックします。

最下の項目、送信メールサーバーの「このサーバは認証が必要」のチェックボックスをチェックします。「設定」ボタンをクリックすると、開いた画面で「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」にチェックされていることを確認し、「OK」ボタンをクリックし、画面を閉じます。

11.表示された画面で、必要な情報を入力してください。

(1)送信用メールサーバ

smtp.jp.aol.com と入力します。(通常は入力済みの状態です)

(2)サーバのポート

「587」に変更。

(3)SSL(Secure Sockets Layer)を使用

オフ(チェックが外れた状態)にします。

(4)認証

「パスワード」を選択します。

(5)ユーザ名

お使いの AOL メールアドレスを入力します。(例: x x x@aol.com、x x x@aol.jp)

(6)パスワード

お使いのパスワードを入力します。(上記アカウントに対応したもの)
すべて入力したら、「OK」ボタンをクリックして環境設定画面を閉じてください。

以上で設定が完了しました

アカウントを追加する場合

1.お使いのパソコンがインターネットに接続していることを確認し、Dock または「アプリケーション」フォルダ内にある「Mail」アイコンをクリックします。

2.AOL アカウントの追加、送受信の設定を行いません。「Mail」が起動したら、メニューバーの「ファイル」から「アカウントを追加」を選択します。

3.「新しいアカウント」画面の[一般情報]のところに、必要な情報を入力してください。

(1)アカウントの種類

「IMAP」を選択します。

(2)アカウントの説明

アドレスの用途を入力します。(例: 仕事用など)

(3)氏名

メールの差出人として表示する名前を入力します。(例: Toranomom Taro)

(4)メールアドレス

お使いの AOL メールアドレスを入力します。(例: x x x@aol.com、x x x@aol.jp)
すべて入力したら、右下の「続ける」ボタンをクリックします。

Aol.

4.「新しいアカウント」画面の[受信用メールサーバ]のところに、必要な情報を入力してください。

(1) 受信用メールサーバ

imap.jp.aol.com と入力します。

(2) ユーザ名

お使いの AOL メールアドレスを入力します。(例: ×××@aol.com、×××@aol.jp)

(3) パスワード

お使いのパスワードを入力します。(上記アカウントに対応したもの)

すべて入力したら、右下の「続ける」ボタンをクリックします。

5.「新しいアカウント」画面の[送信用メールサーバ]のところに、必要な情報を入力してください。

(1) 送信用メールサーバ

smtp.jp.aol.com と入力します。

(2) 認証を使用

チェックボックスにチェックを入れます。

(3) ユーザ名

お使いの AOL メールアドレスを入力します。(例: ×××@aol.com、×××@aol.jp)

(4) パスワード

お使いのパスワードを入力します。(上記アカウントに対応したもの)

すべて入力したら、右下の「続ける」ボタンをクリックします。

6.「アカウントの概要」画面で入力内容を確認します。入力内容に間違いがなければ、右下にある「続ける」ボタンをクリックします。入力内容に不備等があれば、「戻る」ボタンをクリックし、該当箇所を修正してください。

7.「設定結果」画面に「新しいアカウントが作成されました」と表示されたら右下にある「終了」ボタンをクリックします。

8.メール送信の設定を行いません。「Mail」が起動したら、メニューバーの「Mail」から「環境設定」をクリックします。

9.環境設定画面上部にある「アカウント」をクリックして、アカウント設定画面を表示します。

10.新たに追加した AOL のアカウントが選択された状態で、「アカウント情報」タブ内、画面右側の下部にある「サーバ設定」ボタンをクリックします。

11.表示された画面で、必要な情報を入力してください。

(1) 送信用メールサーバ

smtp.jp.aol.com と入力します。(通常は入力済みの状態です)

(2) サーバのポート



「587」に変更します。

(3)SSL(Secure Sockets Layer)を使用

オフ(チェックが外れた状態)にします。

(4)認証

「パスワード」を選択します。

(5)ユーザ名

お使いの AOL メールアドレスを入力します。(例: ×××@aol.com、×××@aol.jp)

(6)パスワード

お使いのパスワードを入力します。(上記アカウントに対応したもの)
すべて入力したら、「OK」ボタンをクリックして環境設定画面を閉じてください。

送受信メールの保存設定

1.メニューバーの「メールボックス」から「新規メールボックス」を選択します。

2.「新規メールボックス」画面に、必要な情報を入力してください。

- (1) [場所]のところのプルダウンから「この Mac 内」を選択します。
- (2) [名前]のところ、メールボックスの用途を入力します。
- (3)すべて入力したら、「OK」ボタンをクリックしてください。

3.左のリストに、Step2 で追加したメールボックスが出てきますので、そこに保存しておきたいメールを保存します。受信ボックスにあるメールで、保存しておきたいメールを選択し、「option」キーを押しながらドラッグ & ドロップしてください。

この際、必ず「option」キーを押しながらコピーしてください。「option」キーを押さない場合、メールはコピーされずに移動されてしまうため、オンラインメールボックスから削除されます。

この FAX 情報サービスで提供される内容およびボックス番号は、事前の連絡なく変更されることがあります。

イー・アクセス株式会社 AOL メンバーサポートセンター
<http://support.aolservice.jp/>